

初期設定手順書（Microsoft Edge／Google Chrome用）

BizSTATION／BizSTATION Light（以降、BizSTATION）をご利用いただくには初期設定が必要です。

電子証明書を取得する前に必ず実施してください。

※ 初期設定を行っていない環境では、電子証明書の取得・更新時にエラー画面が表示されたり、サービスへのログインができない場合があります。
また、初期設定を行っていない環境でのBizSTATIONご利用については動作した場合であっても保証いたしかねます。

最新の動作環境については、ホームページでご案内しております。
必ずホームページでご確認ください（動作環境は断りなく変更する場合がございます）。

目次

・ 留意事項	・・・	2
・ 設定の確認	・・・	3

（2022年10月13日版）

BizSTATIONをご利用にあたっての留意事項となりますので、必ずご確認ください。

Microsoft Edge／Google ChromeでBizSTATIONをご利用されるお客さま


- Microsoft Edge／Google Chromeでのご注意事項をご確認ください。
 - ホームページの「Windows（Microsoft Edge／Google Chrome）でのBizSTATIONご利用について」をご参照ください。
https://bizstation.bk.mufig.jp/info/211124_2.html
 - 電子証明書の取得・更新には「BizSTATION電子証明書取得用ツール」が必要です。
 - ホームページの「BizSTATION電子証明書取得用ツール」をご参照ください。
https://www.bk.mufig.jp/houjin/mufgbiz/info/20220612_1.html
- 「BizSTATION電子証明書取得用ツール」がご利用いただけない場合は「IEモード」（※）を設定してご利用ください。
- IEモードの設定手順は「初期設定手順書（Microsoft Edge／Google Chrome用）」（P.4）をご参照ください。
- （※）電子証明書の取得・更新操作のみIEモードを設定してご利用ください。

設定の確認

Microsoft Edgeの設定確認手順は以下の通りです。
※本ページの手順1と手順2はGoogle Chromeでは、設定不要です。


手順 1

Microsoft Edgeを起動し、「…」より「設定」を選択する。



手順 2

左側のメニューから「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」が「既定」であることを確認する。（「許可」になっている場合は「既定」に変更し、ブラウザーを再起動してください）



※ ご利用のバージョンによって表示が異なります。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可
Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

以上で「初期設定」の操作は完了です。

引き続き、BizSTATIONへログインされるお客さまは「電子証明書の取得」を実施してください。

※ 電子証明書の取得については、ホームページ > ログイン > 初めてログインする方はこちら > 設定方法へ > WindowsにてMicrosoft Edge（Chromium版）／Google Chromeをご利用の場合 > 「電子証明書取得手順書（Microsoft Edge／Google Chrome用）」をご確認ください。

初期設定手順書（Microsoft Edge（IEモード）用）

本手順は「BizSTATION電子証明書取得用ツール」をご利用いただけない場合のみ、電子証明書の取得前および取得後に実施してください。

目次

以下の順番で実施してください。

- | | | |
|---|-----|---|
| ・ 信頼済みサイトへの登録 | ・・・ | 5 |
| ・ Internet Explorerモードの有効化（電子証明書取得前に実施してください） | ・・・ | 8 |
| ・ Internet Explorerモードの無効化（電子証明書取得後に実施してください） | ・・・ | 9 |

信頼済みサイトへの登録


信頼済みサイトへの登録手順は以下の通りです。

手順 1


コントロールパネルを起動し、「ネットワークとインターネット」より、「インターネットオプション」を選択する。



※ 「コントロール パネル」が見つからない場合はタスクバーの検索ボタンより「コントロール」で検索してください。




※ 表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は「インターネットオプション」を選択する。



手順 2

「セキュリティ」のタブを押し (a)、「信頼済みサイト」ゾーンを選択 (b) 後、「保護モードを有効にする (Internet Explorerの再起動が必要) (P)」のチェックが入っていないことを確認 (c)、「サイト(S)」ボタンを押す (d)。



※ バージョンによっては「保護モードを有効にする」が表示されないこともあります。

手順 3

「このWebサイトをゾーンに追加する (D)」に「<https://bizstation.bk.mufig.jp>」を入力し、[追加 (A)] ボタンを押す。
同様の手順で「<https://web.bizstn.bk.mufig.jp>」、「<https://bizstn.bk.mufig.jp>」、「<https://corporate.bk.mufig.jp>」も追加する。

(※)ご利用いただくサービス毎に、以下のURLを追加してください。

必ず追加してください

● BizSTATION共通

<https://bizstation.bk.mufig.jp>
<https://web.bizstn.bk.mufig.jp>
<https://bizstn.bk.mufig.jp>
<https://corporate.bk.mufig.jp>

ご利用いただくサービス毎に追加してください

● FOREXサービス

<http://fbiz-stn.bk.mufig.jp> ……(注)
<http://f1biz-stn.bk.mufig.jp>

● 全銀・ANSER接続サービス

● 外為サービス (外為取引通知の利用者のみ)
<http://s.bizstn.bk.mufig.jp>

(注) FOREXサービスをご利用の場合は、入力前に「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする (S)」のチェックを外してください。
 また、「http」で始まるため、入力時にお間違えのないようご注意ください。

☐ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

手順 4

「Webサイト (W)」欄に必ず追加するWebサイトとサービス毎に必要なサイトが入っていることを確認のうえ、
[閉じる (C)] ボタンを押す。

※ [手順 3]で「必ず追加してください」のURLのみを追加した状態

手順 5

※「全銀・ANSER接続サービス」・「外為サービス（外為取引通知）」をご利用の場合のみ設定してください。


「信頼済みサイト」ゾーンを選択していることを確認 (a) 後、「レベルのカスタマイズ (C)」ボタンを押す (b)。



手順 6

※「全銀・ANSER接続サービス」・「外為サービス（外為取引通知）」をご利用の場合のみ設定してください。

「ドメイン間でのデータソースのアクセス」を「有効にする」の設定に変更後 [OK] ボタンを押し、インターネットオプションのダイアログ画面の [OK] ボタンを押す。




Internet Explorerモードの有効化（電子証明書取得前に実施してください）

Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」の有効化手順は以下の通りです。


手順 1

Microsoft Edgeを起動し、「…」より「設定」を選択する。



手順 2

左側のメニューから「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にする。



※ ご利用のバージョンによって表示が異なります。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可

Microsoft Edge でブラウスするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、選択できます。

ON（色がついている状態）にしてください。

手順 3


Microsoft Edgeを再起動してください（再起動しないと設定が反映されません）。

Internet Explorerモードの無効化（電子証明書取得後に実施してください）

Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」の無効化手順は以下の通りです。


手順 1

Microsoft Edgeを起動し、「…」より「設定」を選択する。



手順 2

左側のメニューから「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」を「既定」にする。



※ ご利用のバージョンによって表示が異なります。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可
Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場
選択できます。

OFF（色がついていない状態）に
してください。

手順 3

Microsoft Edgeを再起動してください（再起動しないと設定が反映されません）。